

Programmation des PICS et des modules ECIO et MIAC à partir d'AUTOMGEN

Généralités

Ce manuel explique comment programmer les modules ECIO et MIAC à partir d'AUTOMGEN en utilisant le post-processeur PIC.

Pré requis

- AUTOMGEN 8.103 ou version supérieure,
- Compilateur MPLAB MCC18. Ce compilateur téléchargeable à partir du site www.microchip.com doit être installé dans le répertoire c:\mcc18.


Limitation



La visualisation dynamique n'est pas supportée.

Exemples

Des exemples se trouvent dans le sous-répertoire exemples\post-processeur\PIC du répertoire d'installation d'AUTOMGEN.

Ouvrir un exemple et le télécharger sur une cible





En fin de compilation, appuyez sur Reset sur le module ECIO ou MIAC, le programme est alors téléchargé sur la cible.